

VIGTIG!!!

TM405 interface kablet må IKKE tilsluttes en computer før driveren er installeret.

Hvis TM405 tilsluttes en computer hvor TM405 driveren ikke i forvejen er installeret, installere Windows en standart driver som IKKE fungere og som af Windows registreres til TM405, så den IKKE efterfølgende slettes eller udskiftes ved installation af den rigtige driver.

Er man alligevel kommet til at tilslutte TM405 før driveren er installeret, kan det være en vanskelig opgave at få Windows til at slette registreringen af den forkerte Windows standard driver.

Følgende fremgangs måde kan med held benyttes på flere Windows versioner:

For at fjerne registreringen skal hardwaren deaktiveres med TM405 tilsluttet, via
Kontrolpanel -> System -> Hardware -> Enhedshåndtering ->
Porte -> TM405 cable -> Deaktiver

Derefter fjernes driveren, via
Kontrolpanel -> System -> Hardware -> Enhedshåndtering ->
Porte -> TM405 cable -> Egenskaber -> Driver -> Fjern

Sidst fjernes hardwaren, via
Kontrolpanel -> System -> Hardware -> Enhedshåndtering ->
Porte -> TM405 cable -> Fjern

Straks herefter bryder man forbindelsen til TM405 ved at trække USB stikket ud.
Når det er gjort, genstartes computeren.

Når computeren er bootet op på ny, installeres den originale TM405 driver fra driver CD'en, efter installationen af driveren er færdig, skal TM405 tilsluttes. Herefter skulle Windows gerne finde TM405 som ny hardware og automatisk registrere den nyinstallerede driver til hardwaren.

Da ovennævnte fremgangs måde desværre ikke virker i alle tilfælde, kan det være nødvendigt at referer til din Windows manual, for at se hvordan hardware og driver registreringer slettes eller fjernes i netop din udgave af Windows.